





Die komplette Bestellapp wird unter Navision ab 2013 bis Business Central über App Setup gesteuert:



## Einrichten von Geräten

Über Navigate/Geräte können Sie die einzelnen Geräte einrichten. Sie können beliebig viele Geräte einrichten, pro Gerät können Sie beliebig viele Kunden zuordnen. Ein Kunde kann in beliebig viele Geräte einsortiert werden.



So können Sie z.B. ein Gerät für den Geschäftsführer mit allen Debitoren einrichten, 3 Geräte für 3 Außendienstmitarbeiter / Verkäufer, 20 Geräte für 20 Endkunden. Dabei entspricht „Gerät“ einer Einrichtung. Ein Verkäufer oder ein Endkunde kann also gerne 2 Handys und 3 Tablets mit dem gleichen QR\_Code einrichten. Jedes Gerät für sich zieht sich dabei die kompletten Einrichtungsdaten & Ordersätze und ist völlig unabhängig von anderen Geräten (Handys, Tablets), welche mit dem gleichen Code eingerichtet wurden.



App Devices ▾ Filtereingabe (F3) | Code

C...	Bes...	Alle Artik...	Bilder integrie...	Sprachc...	Zeige Rab...	Zugeordnet zu Verkäufer	Kunden	Automatisc... Zuordnung	Letzter Export Datum	Letzter Export Uhrzeit	FTP Verzeichnis
4	Heik...	<input checked="" type="checkbox"/>				4	264	Alle Kunden			Wesel
5	Stefa...	<input checked="" type="checkbox"/>				5	96	Alle Kunden			Stein
61	Hans...	<input checked="" type="checkbox"/>				61	9	Alle Kunden			Kleind


**Alle Artikel mit Details**

Sollen für alle Artikel auch die Details (Technische Daten, Langtexte) ausgegeben werden?  
Nein = Nur bei Artikeln, die im Ordersatz vorkommen. Dies ergibt kleinere Übertragungsdateien.

Die Geräteliste unterstützt Sie mit ausführlichen Hilfen zu jedem Feld


### **Aktualisieren der Verkaufsdaten (Ordersätze)**

Navision aktualisiert die Verkäufe (Standardverkaufscodes) automatisch bei jeder Ausgabe!



### **Ausgeben von Daten für die Geräte**

Bei der Ausgabe und auch beim Einlesen ist es gänzlich egal, ob die Bestellungen / Ordersätze für Verkäuferhandys, Endkundentablets oder eine beliebige Kombination daraus ausgegeben werden. Navision steuert alle Geräte automatisch über die Ordersatz-App an!



## Initialisieren eines Gerätes

Jedes Gerät muss für die Inbetriebnahme mit Ihrer Firma „verheiratet“ werden. Dies geschieht über einen QR-Code. Sie können sich diesen QR\_Code hier anzeigen lassen:



**Bearbeiten - App Setup**

START AKTIONEN NAVIGATE

Geräte Verkaufcodes

Allgemein

**Bearbeiten - App Devices**

START AKTIONEN

QR-Code

Allgemein

QR-Code

Anzeige des QR-Codes um die App mit ihrem Navision zu verbinden

C...	Bes...	Alle Artik...	Bilder integrie...	Sprachc...	Zeige Rab...	Zugeordnet zu Verkäufer	Kunden	Automatisc... Zuordnung	Le Da
4	Heik...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	4	94	Nur aktive K...	
5	Stefa...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	5	52	Nur aktive K...	
61	Hans...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	61	2	Nur aktive K...	

Sie können diesen QR-Code mit STRG+C in die Zwischenablage kopieren und von dort aus in e-Mails, Word-Dokumente, Exceltabellen etc. einfügen. Sie können diesen QR-Code direkt mit der Ordersatz-App einscannen. Sie können diesen QR-Code auch mit STRG+P ausdrucken. Wir empfehlen, diesen Code Ihren Außendienstlern in Papierform mitzugeben, für den Fall, dass die App mal zurückgesetzt werden muss. Der Inhalt des Codes setzt sich lediglich aus der Adresse und den Zugangsdaten zu Ihrem FTP-Server zusammen und ist daher so lange gültig, bis Sie etwas an diesen Einstellungen verändern. Die App holt sich



mit den Daten aus diesem QR-Code die Einrichtungsdatei, welche die Kunden, Artikel, Preise, Bilder etc. beinhaltet.