



App unter Business Central

Die komplette Bestellapp wird unter Navision ab 2013 bis Business Central über App Setup gesteuert:



Einrichten von Geräten

Über Navigate/Geräte können Sie die einzelnen Geräte einrichten. Sie können beliebig viele Geräte einrichten, pro Gerät können Sie beliebig viele Kunden zuordnen. Ein Kunde kann in beliebig viele Geräte einsortiert werden.



So können Sie z.B. ein Gerät für den Geschäftsführer mit allen Debitoren einrichten, 3 Geräte für 3 Außendienstmitarbeiter / Verkäufer, 20 Geräte für 20 Endkunden. Dabei entspricht „Gerät“ einer Einrichtung. Ein Verkäufer oder ein Endkunde kann also gerne 2 Handys und 3 Tablets mit dem gleichen QR_Code einrichten. Jedes Gerät für sich zieht sich dabei die kompletten Einrichtungsdaten & Ordersätze und ist völlig

unabhängig von anderen Geräten (Handys, Tablets) welche mit dem gleichen Code eingerichtet wurden.

App Devices Filtereingabe (F3) Code

C...	Bes...	Alle Artik...	Bilder integrie...	Sprachc...	Zeige Rab...	Zugeordnet zu Verkäufer	Kunden	Automatisch... Zuordnung	Letzter Export Datum	Letzter Export Uhrzeit	FTP Verzeichnis
4	Heik...	<input checked="" type="checkbox"/>				4	264	Alle Kunden			Wesel
5	Stefa...	<input checked="" type="checkbox"/>				5	96	Alle Kunden			Stein
61	Hans...	<input checked="" type="checkbox"/>				61	9	Alle Kunden			Kleind


Alle Artikel mit Details

Sollen für alle Artikel auch die Details (Technische Daten, Langtexte) ausgegeben werden?
Nein = Nur bei Artikeln, die im Ordersatz vorkommen. Dies ergibt kleinere Übertragungsdateien.

Die Geräteliste unterstützt Sie mit ausführlichen Hilfen zu jedem Feld

Aktualisieren der Verkaufsdaten (Ordersätze)


Navision aktualisiert die Verkäufe (Standardverkaufscodes) automatisch bei jeder Ausgabe!



Ausgeben von Daten für die Geräte

Bei der Ausgabe und auch beim einlesen ist es gänzlich egal ob die Bestelllisten / Ordersätze für Verkäuferhandys, Endkudentablets oder eine beliebige Kombination daraus ausgegeben werden! Navision steuert alle Geräte automatisch

über die Ordersatz-App an!



Initialisieren eines Geräte

Jedes Gerät muss für die Inbetriebnahme mit Ihrer Firma „verheiratet“ werden. Dies geschieht über einen QR-Code. Sie können sich diesen QR_Code hier anzeigen lassen:

Bearbeiten - App Setup

START AKTIONEN NAVIGATE

Geräte Verkaufcodes

Allgemein

Bearbeiten - App Devices

START AKTIONEN

QR-Code

Allgemein

QR-Code

Anzeige des QR-Codes um die App mit ihrem Navision zu verbinden

C...	Bes...	Alle Artik...	Bilder integrie...	Sprachc...	Zeige Rab...	Zugeordnet zu Verkäufer	Kunden	Automatisc... Zuordnung	Le Da
4	Heik...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	4	94	Nur aktive K...	
5	Stefa...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	5	52	Nur aktive K...	
61	Hans...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	61	2	Nur aktive K...	



Sie können dieses QR-Code mit STRG+C in die Zwischenablage kopieren und von dort aus in E-Mails, Word-Dokumente, Exceltabellen etc. einfügen. Sie können dieses QR-Code direkt mit der Ordersatz-App einscannen. Sie können diesen QR-Code auch mit STRG+P ausdrucken. Wir empfehlen diesen Code Ihren Außendienstlern in Papierform mitzugeben, für den Fall, dass die App mal zurückgesetzt werden muss. Der Inhalt des Codes setzt sich lediglich aus der Adresse und den Zugangsdaten zu Ihrem FTP-Server zusammen und ist daher so lange gültig, bis Sie etwas an diesen Einstellungen verändern. Die App holt sich

mit den Daten aus diesem QR-Code die Einrichtungsdatei, welche die Kunden, Artikel, Preise, Bilder etc. beinhaltet.